

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH NHANH TÀI KHOẢN SỬ DỤNG MAIL CÔNG VỤ TỈNH KON TUM

Hướng dẫn bao gồm:

- Đăng nhập và đổi mật khẩu trên Webmail
- Khai báo tài khoản gửi nhận email trên Outlook của máy tính để bàn
- Khai báo tài khoản gửi nhận email trên phần mềm email của điện thoại smartphone (hệ điều hành Android và IOS)

Lưu ý: Người dùng cần đăng nhập webmail lần đầu tại:

<https://thucongvu.kontum.gov.vn>

để đổi mật khẩu mặc định. Lưu ý mật khẩu CÓ ĐỘ DÀI ÍT NHẤT 8 KÝ TỰ bao gồm ít nhất 1 ký tự IN HOA, 1 ký tự SỐ. Ví dụ: ktM@56312

Hướng dẫn đăng nhập webmail trên trình duyệt máy tính bàn

B1: Truy cập link webmail: <https://thuongvu.kontum.gov.vn>



THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ TỈNH KON TUM

**Đăng nhập mail**

Cổng thông tin điện tử
Tỉnh Kon Tum

Hệ thống quản lý văn bản
Tỉnh Kon Tum

Cổng dịch vụ công và
hệ thống thông tin
một cửa điện tử

Tên người dùng:

Mật khẩu:

Nhập mật khẩu mặc định

Ghi nhớ

Phát triển bởi 

- Hỗ trợ 50MB file đính kèm (thư nội bộ)
- Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 0260.395.8789;
- Email: hotro@kontum.gov.vn
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: Hướng dẫn nhanh, Hướng dẫn sử dụng.

B2: Thay đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên

 Mật khẩu của bạn không còn hợp lệ. Vui lòng chọn một mật khẩu mới.

**Đăng nhập mail**

Cổng thông tin điện tử
Tỉnh Kon Tum

Hệ thống quản lý văn bản
Tỉnh Kon Tum

Cổng dịch vụ công và
hệ thống thông tin
một cửa điện tử

Tên người dùng:

Mật khẩu:

Nhập lại mật khẩu mặc định

Mật khẩu mới:

Nhập mật khẩu mới

Xác nhận:

Nhập lại mật khẩu mới

Ghi nhớ


Phát triển bởi 

- Hỗ trợ 50MB file đính kèm (thư nội bộ)
- Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 0260.395.8789;
- Email: hotro@kontum.gov.vn
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: Hướng dẫn nhanh, Hướng dẫn sử dụng.

B3: Màn hình đăng nhập thành công



B4: Người dùng có thể đổi lại mật khẩu trong quá trình sử dụng (nếu cần)



Hướng dẫn đăng nhập trên PC - Outlook (IMAP)

B1: Khai báo IMAP

Add Account ✕

POP and IMAP Account Settings
Enter the mail server settings for your account.

User Information

Your Name:

Email Address:

Server Information

Account Type:

Incoming mail server:

Outgoing mail server (SMTP):

Logon Information

User Name:

Password:

Remember password

Require logon using Secure Password Authentication (SPA)

[More Settings ...](#)

< Back Next > Cancel

B2: Khai báo Outgoing Server

Internet E-mail Settings ✕

General **Outgoing Server** Advanced

My outgoing server (SMTP) requires authentication

Use same settings as my incoming mail server

Log on using

User Name:

Password:

Remember password

Require Secure Password Authentication (SPA)

OK Cancel

B3: Cấu hình Advanced

Internet E-mail Settings ✕

General Outgoing Server **Advanced**

Server Port Numbers

Incoming server (IMAP): Use Defaults

Use the following type of encrypted connection:

Outgoing server (SMTP):

Use the following type of encrypted connection:

Server Timeouts

Short Long 1 minute

Folders

Root folder path:

Sent Items

Do not save copies of sent items

Deleted Items

Mark items for deletion but do not move them automatically
Items marked for deletion will be permanently deleted when the items in the mailbox are purged.

Purge items when switching folders while online

OK Cancel

Hướng dẫn đăng nhập trên PC - Outlook (POP3)

B1: Khai báo POP3

Add Account

POP and IMAP Account Settings
Enter the mail server settings for your account.

User Information

Your Name:

Email Address:

Server Information

Account Type:

Incoming mail server:

Outgoing mail server (SMTP):

Logon Information

User Name:

Password:

Remember password

Require logon using Secure Password Authentication (SPA)

Test Account Settings

We recommend that you test your account to ensure that the entries are correct.

Automatically test account settings when Next is clicked

Deliver new messages to:

New Outlook Data File

Existing Outlook Data File

B2: Khai báo Outgoing Server

Internet E-mail Settings

General **Outgoing Server** Advanced

My outgoing server (SMTP) requires authentication

Use same settings as my incoming mail server

Log on using

User Name:

Password:

Remember password

Require Secure Password Authentication (SPA)

B3: Cấu hình Advanced

Internet E-mail Settings

General Outgoing Server **Advanced**

Server Port Numbers

Incoming server (POP3):

This server requires an encrypted connection (SSL)

Outgoing server (SMTP):

Use the following type of encrypted connection:

Server Timeouts

Short Long 1 minute

Delivery

Leave a copy of messages on the server

Remove from server after days

Remove from server when deleted from 'Deleted Items'

Hướng dẫn đăng nhập Ứng dụng Mail của SmartPhone

Cấu hình trên Android

📧 < 97% 08:36 AM

< CÀI ĐẶT SERVER

TÀI KHOẢN

Địa chỉ email
demo@komtum.gov.vn

Tên người dùng
Nguyễn Văn Demo

Mật mã
.....

Hiện mật mã

SERVER NHẬN MAIL

IMAP server
thucongvu.komtum.gov.vn

Loại bảo mật
SSL (Chấp nhận mọi chứng c.. ▼

Port
993

Tiền tố đường dẫn IMAP
Tùy ý.

SERVER GỬI MAIL

SMTP server
thucongvu.komtum.gov.vn

Loại bảo mật
SSL (Chấp nhận mọi chứng c.. ▼

Port
465

Cần xác thực trước khi gửi email

Tên người dùng
demo

Mật mã
.....

Hiện mật mã

TIẾP TỤC

Cấu hình trên IOS

Hủy Tài khoản mới **Tiếp**

IMAP POP

Tên Tài khoản demo

Email demo@kontum.gov.vn

Mô tả kontum.gov.vn

MÁY CHỦ THƯ ĐẾN

Tên máy chủ thucongvu.kontum.gov.vn

Tên người dùng demo@kontum.gov.vn

Mật khẩu

MÁY CHỦ THƯ ĐI

Tên máy chủ thucongvu.kontum.gov.vn

Tên người dùng Nguyễn Văn Demo

Mật khẩu

⇒ Nếu có thông báo xác thực, chọn chấp nhận chứng chỉ